



## Problemen met verzenden via iPad of iPhone?

### Gebruik smtp poort 587 met SSL ingeschakeld.

#### Ziggo

##### Server inkomende post

Hostnaam: pop.ziggo.nl  
Gebruikersnaam: uw email adres  
Wachtwoord: uw wachtwoord

##### Server uitgaande post

Hostnaam: mail.ziggo.nl  
De rest kunt u gewoon leeg laten  
SSL configureren: Nee

#### Windows Live Hotmail

##### Server inkomende post

Hostnaam: pop3.live.com  
Gebruikersnaam: uw email adres  
Wachtwoord: uw wachtwoord

##### Server uitgaande post

Hostnaam: smtp."provider".nl  
De rest kunt u gewoon leeg laten  
SSL configureren: Nee

#### Tele2

##### Server inkomende post

Hostnaam: pop3.tele2.nl  
Gebruikersnaam: uw email adres  
Wachtwoord: uw wachtwoord

##### Server uitgaande post

Hostnaam: smtp.tele2.nl  
De rest kunt u gewoon leeg laten  
SSL configureren: Nee

#### KPN

##### Server inkomende post

Hostnaam: pop.kpnmail.nl  
Gebruikersnaam: uw email adres  
Wachtwoord: uw wachtwoord

##### Server uitgaande post

Hostnaam: mail.kpnmail.nl  
De rest kunt u gewoon leeg laten  
SSL configureren: Nee

#### Telfort

##### Server inkomende post

Hostnaam: pop3.telfort.nl  
Gebruikersnaam: uw email adres  
Wachtwoord: uw wachtwoord

##### Server uitgaande post

Hostnaam: smtp.telfort.nl  
De rest kunt u gewoon leeg laten  
SSL configureren: Nee

#### Alice

##### Server inkomende post

Hostnaam: in.alice.nl  
Gebruikersnaam: uw email adres  
Wachtwoord: uw wachtwoord

##### Server uitgaande post

Hostnaam: out.alice.nl  
De rest kunt u gewoon leeg laten  
SSL configureren: Nee

#### Online

##### Server inkomende post

Hostnaam: pop.online.nl  
Gebruikersnaam: uw email adres  
Wachtwoord: uw wachtwoord

##### Server uitgaande post

Hostnaam: smtp.online.nl  
De rest kunt u gewoon leeg laten  
SSL configureren: Nee

#### Het Net

##### Server inkomende post

Hostnaam: pop.hetnet.nl  
Gebruikersnaam: uw email adres  
Wachtwoord: uw wachtwoord

##### Server uitgaande post

Hostnaam: mailhost.hetnet.nl  
De rest kunt u gewoon leeg laten  
SSL configureren: Nee

#### UPC

##### Server inkomende post

Hostnaam: pop3.upc.nl  
Gebruikersnaam: uw email adres  
Wachtwoord: uw wachtwoord

##### Server uitgaande post

Hostnaam: smtp.upc.nl  
De rest kunt u gewoon leeg laten  
SSL configureren: Nee